

Windows 10:

Datenschutzeinstellungen (inkl. Mikrofon + Kamera)

https://video.elaion.ch?video_by_id=uyKlavGNdbel

↓ Download

Schritt-für-Schritt Anleitung:



Wie kann ich den Datenschutz & Sicherheit optimal einstellen
inkl. Mikrofon / Kamera? (Für Windows 10)

... um möglichst wenig Informationen an Microsoft oder an andere Apps, die überwachen können, zu übermitteln. Diese Einstellungen sind nicht das "Gelbe vom Ei", aber eine sinnvolle erste Grundlage von Einstellungen!

Windows-Einstellungen öffnen:

1. **Windows-Symbol** links unten anklicken
2. in die Befehlszeile das Wort "**Einstellungen**" eintippen
3. es erscheint in der Suchliste die Einstellungs-App, diese einfach anklicken


grafik.png found or type unknown

<p>In der Einstellungs-App den Eintrag "Datenschutz" anklicken. Hier können verschiedene Datenschutzeinstellungen vorgenommen werden.</p>	 found or type unknown
<p>-> Unter "Allgemein" alle Datenschutz-Optionen deaktivieren (auf "Aus" stellen)</p>	 found or type unknown
<p>-> Im Eintrag "Spracherkennung" den Regler auf "Aus" setzen (das deaktiviert die Online-Spracherkennung)</p>	 found or type unknown
<p>-> Die "Freihand & Eingabe Anpassung" ebenfalls auf "Aus" (dies ist eine KI-Funktion, die wir nicht brauchen)</p>	 found or type unknown

-> Bei "**Diagnose & Feedback**" schauen, dass der Eintrag "**Erforderliche Diagnosedaten**" **aktiviert** ist. Schauen, dass die Regler weiter unten ("Individuelle Benutzererfahrung" und "Diagnosedaten anzeigen") alle auf "**Aus**" stehen.


 found or type unknown

-> bei "**Aktivitätsverlauf**" soll das obere Häkchen **NICHT** gesetzt sein: "Meinen Aktivitätsverlauf auf diesem Gerät speichern" (... nicht "an Microsoft senden")

 found or type unknown

-> "**Standort**": hier im oberen Bereich den Regler für die allgemeinen Zugriffsrechte auf "**Aus**" stellen.

Weiter unten ist eine Liste von Apps, die ebenfalls Zugriff auf den Standort haben wollen: auch hier sollte alles auf "**Aus**" sein.

 found or type unknown


...

 found or type unknown

-> Der Punkt "**Kamera**" gibt an, welche Apps Zugriff auf die Kamera haben dürfen:
Hier den oberen Schalter nicht pauschal auf "Aus" stellen, sonst kann man Skyline, Zoom oder andere Programme nicht mit der Kamera benutzen. Aber z.B. Programme, wie der Microsoft-Store brauchen KEINEN Kamera-Zugriff, ebenso nicht Programme, die wir nicht kennen (im Zweifelsfall kann man den Zugriff sperren und später ggf. wieder freigeben).

Als Vorschlag: Hier nur "Kamera" und Skype zulassen (sofern benötigt).

Weiter unten werden evtl. noch die Browser (Brave, Firefox, Edge, Chrome, Opera o.ä.) angezeigt, die für Skyline benötigt werden. Hier die Einstellung auf "Ein".

 found or type unknown

(das Bild zeigt den mittleren Teil des Dialogs)

-> Der Punkt "**Mikrofon**" ist analog wie "Kamera". Hier ebenfalls oben den Schalter auf "Ein" und unten bei den Anwendungen alles ausschalten, was nicht benötigt wird. Wenn "Teamspeak" in der Liste auftaucht => einschalten.

Auch hier: Wenn zuviel ausgeschaltet wurde, kann es jederzeit wieder aktiviert werden (im Zweifelsfall ausprobieren).

[grafik.png](#) found or type unknown
(das Bild zeigt den oberen Teil des Dialogs)

-> "**Stimmaktivierung**" grundsätzlich auf "Aus"

[grafik.png](#) found or type unknown

-> "**Kontoinformationen**" verwaltet die Microsoft-Konto-Datenschutzeinstellungen.
Wenn jemand ein Microsoft-Konto verwendet: hier einfach durchgehen, was es wirklich braucht.

(Wir verwenden hier jedoch keine Microsoft-Konten sondern nur lokale Konten deshalb diesen Punkt ggf. komplett deaktivieren)

[grafik.png](#) found or type unknown

<p>-> "Funktechnik" verwaltet ob Geräte oder Apps auf die Funktechnik (WLAN / Bluetooth) des Geräts zugreifen dürfen. Es empfiehlt sich auch hier alles auf 'AUS' zu stellen. Siehe Bild rechts. Es gibt Fälle wo dies nicht möglich ist. Z.B. wenn du eine Kamera oder Gerät hast wo die Dateiübertragung nur noch per Bluetooth funktioniert kannst du hier nicht auf AUS stellen. Du kannst aber grundsätzlich Bluetooth und Wifi ausstellen und nur dann einstellen wenn du dies benötigst. Siehe: WINDOWS 10: WLAN und Bluetooth ausschalten</p>	<p>funktechnikwin10.jpg image not found or type unknown</p>
<p>-> Kontakte, Kalender, Anrufliste E-Mail etc: hier einfach mal bewusst durchgehen, welche Anwendungen wirklich den Zugriff brauchen.</p> <p>Sollte sich später zeigen, dass etwas nicht funktioniert, kann es jederzeit wieder aktiviert werden.</p>	<p>grafik.png image not found or type unknown</p>

Wichtiger Hinweis: Wird dein PC mit mehreren Konten genutzt? Z.B. von mehreren Familien-Mitgliedern? Dann musst du diese Einstellungen für jedes Konto einzeln einstellen!



Auf Telegram wirst du informiert sobald ein neuer Artikel veröffentlicht wird!

HIER ABONNIEREN:

https://t.me/anti_control_info